

Příloha rámcové smlouvy č. 100/2015/V/3/3/ŘÚF-111

Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu

Konsignant:

HANÁK NÁRADÍ s.r.o.

Osvobození 129, 763 16 Fryšták

IČ: 25322249

DIČ: CZ25322249

KS v Brně C 25318

zastoupen: Petrem Hanákem, jednatelem společnosti

a

Konsignatář:

VOP CZ, s.p.

Dukelská 102

742 42 Šenov u Nového Jičína,

IČ: 00000493

DIČ: CZ00000493

KS v Ostravě AXIV 150

zastoupen: Ing. Markem Špokem, Ph.D., ředitelem podniku

na straně druhé (dále jen **konsignatář**)

uzavírají ve smyslu občanského zákoníku tuto

SMLOUVU

Použitá terminologie:

konsignant – strana poskytující zboží na konsignační sklad

konsignatář – strana využívající zboží z konsignačního skladu

konsignační sklad (zboží v toolbox) – je zboží uložené konsignantem u konsignatáře, je majetkem konsignanta do doby odběru zboží konsignatářem a konsignatář za něj nese všechnu zodpovědnost.

Článek 1 Účel smlouvy

1.1. Účelem této smlouvy je uskladnění zboží v tzv. konsignačním skladu podle čl. 2 této smlouvy, který zřídil konsignant u konsignatáře. Účelem konsignačního - toolboxu skladu je plynulé a pohotovité zásobování konsignatáře konsignačním zbožím.

Článek 2 Vymezení předmětu konsignace

2.1. Předmětem konsignace je zboží uvedené v příloze č.1 této smlouvy. Tato příloha bude vytvořena bezprostředně po podpisu rámcové smlouvy, a to na základě požadavků konsignatáře. Položky, které se stanou součástí přílohy č.1, budou tvořeny frekventovanými položkami z technických specifikací obou rámcových smluv. Příloha č. 1 bude obsahovat

i minimální – limitní požadované množství každé položky v konsignačním skladu - toolboxu. Konsignant je povinen takovýto seznam akceptovat.

Článek 3 **Všeobecná ustanovení**

3.1. Konsignant zřídí konsignační sklad v prostorách konsignatáře. Přesné umístění konsignačního skladu – toolboxu, bude dohodnuto s ohledem na organizační zvyklosti konsignatáře. Zřízení, provoz a servis konsignačního skladu – toolboxu bude pro konsignatáře bezplatný.

3.2. Konsignant bude konsignační sklad – toolbox zásobovat zbožím na své náklady minimálně jednou týdně, nebo při poklesu některé z položek pod dohodnuté minimální – limitní množství. Zásobování zbožím bude probíhat v pracovní dny v pracovní dny mezi 7:00 – 14:00 hod.

3.3. Konsignatář se uskladněním nestává vlastníkem konsignačního zboží. Ke zboží svěřenému konsignatáři má vlastnické právo konsignant až do doby odebrání zboží z výdejového zařízení - toolboxu. K zaplacení dojde na základě vystavení dodacího listu a daňového dokladu konsignantem.

3.4. Tímto se smluvní strany dohodly, že konsignant má právo kdykoli provést fyzickou kontrolu či inventuru zboží. Kontrolu provede svými pracovníky nebo jinými zplnomocněnými osobami. Konsignatář je povinen umožnit těmto osobám volný přístup do prostor umístění konsignačního skladu - toolboxu a být jim nápomocen.

Článek 4 **Práva a povinnosti konsignanta**

4.1. Pokud bude kterákoliv položka zboží bez pohybu déle než 120 dní, je konsignant oprávněn tuto položku vyfakturovat. Pokud dojde k objednání této položky a na základě nastavených limitních stavů bude třeba položku doplnit, bude opět dodána v režimu konsignačním.


4.2. Konsignant bude doplňovat konsignační sklad na základě objednávek generovaných výdejovým zařízením - toolboxem, které budou odesílány mailem na určenou e-mailovou adresu konsignanta.

4.3. Konsignant bude fakturovat odebrané zboží dvakrát měsíčně k patnáctému a poslednímu dni v kalendářním měsíci na základě sestavy odebraného zboží, která bude generována výdejovým zařízením.

4.4. Konsignant se zavazuje udržovat ve výdejovém zařízení dostatečnou zásobu konsignatářem určených položek zboží v příloze č. 1, a to v maximální hodnotě do 3 mil. Kč bez DPH.

Článek 5 **Práva a povinnosti konsignatáře.**

5.1. Konsignatář je povinen vést o veškerém skladovaném konsignačním zboží pro konsignanta řádnou účetní a skladovou evidenci obvyklým způsobem a v obvyklém rozsahu.



5.2. Konsignatář odpovídá za ztrátu nebo poškození konsignačního zboží, které se nachází v jeho opatrování. Konsignatář je povinen při správě konsignačního skladu postupovat s péčí řádného hospodáře.

5.3. Konsignant zašle s fakturou, k poslednímu dni měsíce sestavu náradí za daný měsíc bez pohybu. Pracovník konsignatáře rozhodne na základě této sestavy další uložení položky bez pohybu v toolboxu, popřípadě náhradu jinou položkou. Tuto informaci je povinen konsignantovi poskytnout písemnou formou. Tato změna pak bude provedena rovněž formou dodatku k této smlouvě.

Článek 6

Platnost smlouvy, platební a záruční podmínky

6.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu platnosti rámcové smlouvy a bude přílohou rámcové smlouvy. Vstupuje v platnost podepsáním oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.2. Smlouvu je možno písemně vypovědět v tříměsíční lhůtě, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

6.3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur, která bude činit 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, nestanoví-li konsignatář jinak.

6.5. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení §§ 2165 - 2174 občanského zákoníku na dodávku zboží v délce 24 měsíců. Konsignatář je povinen konsignační zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho dodání do konsignačního skladu. Vady zboží je konsignatář povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění u konsignanta, a to písemnou formou s uvedením vad a konkrétního nároku odpovědnosti za vady.

Článek 7

Technické požadavky na výdejové zařízení - toolbox

7.1. Výdejové zařízení musí splňovat následující technické požadavky:

7.1.1. Software

Struktury konverzních souborů pro VZ výdejní automat na nástroje a náradí:

System bude komunikovat pomocí přenosu CSV souborů. Četnost výměny dat bude řešena v průběhu implementace a záleží na požadavku uživatelů.

1. Struktura souboru pro import artiklů do výdejního automatu:

P. č.	Název	Formát	Typ
1	Číslo artiklu	x(18)	character
2	Název 1	x(24)	character
3	Název 2	x(24)	character
4	Měrná jednotka	x(2)	character
5	Rezervní pole	x(24)	character
6	Rezervní pole	x(24)	character

2. Struktura souboru pro import uživatelů (pracovníků) do výdejního automatu:

P. č.	Název	Formát	Typ
1	Číslo zaměstnance	x(8)	character
2	Jméno a Příjmení	x(30)	character
3	Poznámka	x(60)	character
4	Číslo hospodářského střediska	x(8)	character
5	Aktivní důvod	x(8)	character
6	Kód přístupové karty	x(8)	Charakter

3. Struktura soubor pro import hospodářských středisek do výdejního automatu:

P. č.	Název	Formát	Typ
1	Číslo hospodářského střediska	x(4)	character
2	Název	x(24)	character

4. Struktura souboru pro import strojů do výdejního automatu:

P. č.	Název	Formát	Typ
1	Stroj	x(8)	character
2	Název	x(24)	character
3	Hospodářské středisko (Výrobní středisko)	x(4)	character

5. Struktura souboru pro evidenci pohybů:

Systém bude umožňovat **exportovat** výdeje a také **importovat** doplnění zásoby do výdejního automatu. Uvedená struktura souboru se bude používat pro předání informace v souboru výdejů i v souboru doplnění.

P. č.	Název	Formát	Typ
1	Číslo artiklu	x(18)	character
2	Místo (konstanta nastavuje se u výdejního automatu)	x(8)	character
3	Skladové místo (konstanta nastavuje se u výdejního automatu)	x(8)	character
4	Reference (výdejní místo – konstanta nastaví se u výdejního automatu)	x(8)	character
5	Množství (plus doplnění, minus výdej)	n(9,2)	decimal
6	Datum	RR/MM/DD	Date
7	Čas	HH:MM	
8	Číslo zaměstnance	x(8)	character
9	Hospodářské středisko	x(4)	character
10	Stroj	x(8)	character

Systém musí akceptovat současné přístupové karty zaměstnanců (HID dodavatel Cominfo).

7.1.2. Hardware

- Přístup k výdeji nástrojů a náradí na bezkontaktní osobní karty zaměstnanců, čtečka a karty standardu HID 125 kHz (docházkový systém od firmy COMINFO)
- Součástí výdejového automatu bude čtečka čárového kódu, dotykový monitor
- V případě poruchy systém lze ovládat ručně

Suo

- Vrácení nových, omylem vydaných nástrojů
- Výdejní zásuvkový automat – toolbox v kovovém provedení
- Instalace, zaškolení a návod k obsluze výdejového zařízení

Výdejní zásuvkový automat - toolbox o rozměrech krabice min 150x30x42 mm (šxh xv), počet indexovaných pozic na šuplík min. 10 ks. Na jednu typovou položku vydat min. 10 ks (např. vrtáků stejného průměru).

Zařízení musí zajišťovat komplexní funkci výdeje jednotlivých položek zboží, tak aby k němu měli přístup jen určení zaměstnanci konsignatáře, kteří budou oprávněni k odebrání nástrojů. Určení zaměstnanci budou vybaveni čipovými kartami, které jim umožní přístup do zařízení. Každý prostor pro jednotlivou položku musí být uzamčen. Výdejové zařízení musí automaticky zaznamenávat, který zaměstnanec daný prostor určený pro jedinou položku otevřel, a ve kterou dobu.

Článek 8

Komunikace mezi smluvními stranami

Oprávněné osoby na straně konsignatáře:

- 8.1. Ve věcech smluvních: Ing. Roman Mikulín, finanční ředitel, e-mail: mikulin.r@vop.cz
 8.2. Ve věcech obchodních: Ing. Martin Sněhota, e-mail: snehota.m@vop.cz
 8.3. Pro účely plnění – VOP CZ, s.p., Šenov u Nov. Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42
 Jméno a příjmení: Miroslav Kapila
 Tel.: 556 783 527
 e-mail: kapila.m@vop.cz

Oprávněné osoby na straně konsignanta:

- 8.4. Ve věcech smluvních: Petr Hanák, e-mail: naradi@hanak.cz
 8.5. Ve věcech obchodních: Vlastimil Scholaster, tel: 602 740 516, e-mail: scholaster@hanak.cz
 8.6. Pro účely plnění a servisu: Osvobození 129, 763 16 Fryšták
 Jméno a příjmení: Pavel Vaňhara
 Tel.: 607 514 042
 e-mail: vanhara@hanak.cz

Článek 9

Závěrečná ustanovení

9.1. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy jsou platné jen písemnou formou, s podpisy obou smluvních stran.

9.2. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, pak se na ni vztahují obecně závazné právní předpisy.

9.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy, a to:
 příloha č. 1 - seznam zboží,

Sw

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu si před jejím podpisem přečetly, že její obsah je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Ve Fryštáku dne 22.1.2016

V Šenově u Nového Jičína dne 22.1.2016


.....

Za konsignanta

HANÁK NÁŘADÍ s.r.o.
Osvobození 129
763 16 FRYŠTÁK
tel.: 577 110 711


.....

Za konsignatáře



Příloha č. 1 ke smlouvě o zřízení a provozování konsignačního skladu
Seznam zboží

Segment 2					
Název produktu	Číslo VOP	č.v.	Maximum	Minimum	Kritické minimum
vrták 89408 12.0	411111635500	300129	2	1	1
vrták 89408 7.4	411111634700	620585	9	6	3
Vrták 89408 D 10,2	411111635300	300124	6	4	3
Vrták 89408 D 15,03	411111635800	300133	3	2	1
Vrták 89408 D 16	411111635900	993623	3	2	1
Vrták 89408 D 5,5	411111633600	993307	5	3	2
Vrták 89408 D 6,8	411111633700	622093	6	4	2
vrták 89413 6.8	411111649600	300148	9	6	3
Vrták 89415 D 12	411111661300	300128	2	1	1
Vrták 89415 D 13	411111146800	622061	3	2	1
Vrták 89415 D 14	411111661400	300132	3	2	1
Vrták 89415 D 20	411111661900	300142	4	3	1
Vrták 89415 D 5,5	411111660100	300149	3	2	1
Vrták 89415 D 6,8	411111660300	622183	6	3	1

Segment 4				
Název produktu	Číslo VOP	č.v.	Maximum	Minimum
BS 3510	413695223400	413695223400	15	5
89413 3,300	411111649100	HAO11155	5	2
89415 5,500	411111660100	HAO11277	5	3
89415 6,800	411111660300	HAO11286	10	5
89415 12,000	411111661300	HAO11317	5	3
89415 14,000	411111661400	HAO11323	5	3
89415 20,000	411111661900	HAO11338	5	3
89416 6,800	411111666000	HAO11344	5	3
89416 10,200	411111667600	HAO11354	10	5
89416 14,000	411111667900	HAO11363	5	3
89416 17,000	411111668000	HAO11369	5	3
89416 18,000	411111668500	HAO11371	5	3
89408 D 5,500	411111633600	HAO11570	10	5

 **HANÁK NÁŘADÍ s.r.o.**
 Osvobození 129
 763 16 FRYSTÁK
 tel.: 577 110 711

